

IJCAD 2017

セットアップマニュアル

2017/9/12

目次

1. インストールの前に	
1-1. 動作環境	1
1-2. インストールの準備	1
1-3. 体験版から製品版への移行方法	2
2. プログラムの新規インストール	
2-1. WEBからのダウンロード	3
2-2. DVDからの読み込み	5
2-3. インストール	6
3. ライセンスの登録	
3-1. スタンドアロン版（オンライン）	9
3-2. スタンドアロン版（メール申請）	10
3-3. USB版	13
3-4. ネットワークライセンス版	14
4. ライセンスの返却・移行	
4-1. スタンドアロン版（オンライン）	15
4-2. スタンドアロン版（メール申請）	17
5. 更新インストール	
5-1. 更新インストールについて	21
5-2. ユーザー登録	22
5-3. 更新インストール手順	22
6. プログラムのアンインストール	
6-1. アンインストールの前の注意	24
6-2. アンインストール手順	25
7. サブスクリプションライセンスについて	
7-1. プログラムのインストール	26
7-2. ライセンスの登録	29
7-3. ライセンスの返却	29
8. バージョンアップ・クラスアップでのインストール	
8-1. スタンドアロン版	30
8-2. USB版	31

1. インストールの前に

製品ソフトウェアをインストールする前に以下の内容を必ずご確認ください。

1-1. 動作環境

本製品をご使用いただくためには、以下の動作環境が必要です。

・ C P U	Core i5 以上を推奨
・ R A M	4GB 以上を推奨
・ H D D	550MB 以上
・ その他	DVD-ROM ドライブ (DVD からインストールを行う場合)
・ 対応 OS	Windows 7 (32bit、64bit) Windows 8.1 (32bit、64bit) Windows 10 バージョン 1703 (32bit、64bit) .NET Framework 4.0 以上がインストールされていることが必要

- ※ 64bit の OS にて 32bit 版をインストールした場合、32bit アプリケーションとして動作します。
- ※ 同一 OS 上に 32bit 版と 64bit 版の両方をインストールすることは可能ですが、動作上おすすめしておりません。32bit 版と 64bit 版の混在環境にて IJCAD をご使用頂いた場合、動作の保障はいたしかねますので、ご注意ください。
- ※ IJCAD 2017 SP2 以降の製品は、同一 OS 上に日本語版と英語版を共存させることが可能です。
- ※ 最新の対応 OS の情報は、WEB サイト(<https://www.ijcad.jp/>)にてご確認ください。
- ※ お使いのパソコンに「.NET Framework 4.0」以上がインストールされていない場合は、IJCAD 環境設定用モジュールダウンロードページ (https://www.ijcad.jp/dl_htmls/DL_ijcad_tools.html) より、「Microsoft .NET Framework 4.0」をダウンロードしてください。

1-2. インストールの準備

- メールにてお送りしたライセンス情報の記載された PDF ファイル (ファイル名『ライセンス情報_〇〇様.pdf』) をご用意ください。
- **インストールを行うには [管理者の権限] が必要です。**
- 必ず他のアプリケーションをすべて終了してから、インストールを行ってください。他のアプリケーションを起動したままインストールを行った場合、正常にインストールが行われない可能性があります。

1-3. 体験版から製品版への移行方法

すでに体験版をインストールしてご利用いただいている場合は、以下の方法にて製品版への移行をお願いいたします。

● スタンドアロン版

体験版から製品版へシリアルキーを変更することが可能です。
アンインストールを行わずに、製品版へと移行ができます。

- ※ タイミングによって、インストール済の体験版より、製品版の方が新しい場合もございます。
原則、体験版をアンインストール後、製品版をインストールしていただくことをおすすめします。

- **シリアルキーを変更して製品版へ移行**

- ⇒ 『3. ライセンス登録』へお進みください。
※ライセンス認証完了後に製品版に切り替わります。

- **体験版をアンインストール後に製品版をインストール**

- ⇒ 『6. プログラムのアンインストール』を実行後、
『2. プログラムの新規インストール』へお進みください。

● ネットワーク版・USB版

体験版から製品版へのシリアルキーの変更ができません。
一度体験版をアンインストールして、新たに製品版のインストールを行ってください。

- **体験版をアンインストール後に製品版をインストール**

- ⇒ 『6. プログラムのアンインストール』を実行後、
『2. プログラムの新規インストール』へお進みください。

2. プログラムの新規インストール

プログラムは、IJCAD サイトよりダウンロードとなります。
インターネットに接続できない環境の場合や、ダウンロード以外の方法でプログラムの入手をご希望の場合は、別売りのインストール DVD をご利用ください。

WEB ページからのインストールと、DVD からのインストールでは、操作手順が異なります。以下をご参照ください。

- [WEB サイトからのインストール方法](#)・・・『[2-1. WEB からのダウンロード](#)』
- [インストール DVD からのインストール方法](#)・・・『[2-2. DVD からの読み込み](#)』

2-1. WEB からのダウンロード

WEB サイトより、インストール用のファイルをダウンロードします。

① WEB サイトへアクセス

弊社よりお送りしたご案内のメールに記載されている専用 URL より、ダウンロードページにアクセスしてください。

② ZIP ファイルをダウンロード

本製品のインストーラのダウンロードページが開きます。
ご購入いただいたグレード、お使いの OS の bit 数に該当するリンクをクリックし、ファイルをダウンロードしてください。

- **グレード**
該当のグレードをご確認の上、LT/STD/PRO からお選びください。
※異なるグレードの製品はインストールできません。
- **bit 数**
Windows7/8.1/10 には 32bit と 64bit の OS があります。
お使いの OS が、32bit の OS 場合は 32bit 版、
64bit の OS 場合は 64bit 版をお選びください。


③ ファイルを展開(解凍)

ダウンロードしたファイルは、
圧縮状態のファイルです。
必ず展開(解凍)を行ってください。



④ **【setup.exe】の実行**

展開(解凍)後のフォルダを開きます。
フォルダ内の【setup.exe】を
右クリックし管理者として実行してください。



インストーラが起動します。
『[2-3. インストール](#)』へ進んでください。

2-2. DVD からの読み込み

DVD のセットアップダイアログよりインストーラを開きます。

① DVD 読み込み

パソコンのディスクドライブにインストール DVD を挿入します。

パソコンの環境によって以下のようなダイアログが表示されます。
その場合は [LoadMenu.exe の実行] をクリックしてください。



② IJCAD 2017 セットアップを開く

[IJCAD 2017 セットアップ] のアイコンをクリックします。



③ インストーラの起動

該当するグレード・bit 数のセットアップのアイコンをクリックします。



【グレード】

該当のグレードをご確認の上、**LT/STD/PRO** からお選びください。
英語版の場合は、英語版を選択した上で、グレードをお選びください。
※異なるグレードの製品はインストールできません。

【Bit 数】

Windows7/8.1/10 には、32bit と 64bit の OS があります。
お使いの OS が **32bit の OS 場合は 32bit 版、64bit の OS 場合は 64bit 版**をお選びください。

インストーラが起動します。『[2-3. インストール](#)』へ進んでください。

2-3. インストール

インストーラより、本製品をインストールします。

① インストーラの起動


『[2-1. WEB からのダウンロード](#)』
『[2-2. DVD からの読み込み](#)』を
参照の上、インストーラを起動します。

[次へ] をクリックしてください。



② 使用許諾契約の確認


IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書をご確認の上、ご同意いただける場合は『使用許諾契約の全条項に同意します』のチェックボックスにチェックをつけて [次へ] をクリックしてください。



③ ユーザー情報の入力

ユーザー名、会社名、シリアルキーを入力して、[次へ] をクリックします。


シリアルキーは、メールでお送りした
ライセンス情報の PDF ファイルを
ご参照ください。



④ インストール先の選択

[参照] より、インストール先のフォルダを選択します。


特に指定がなければ、
デフォルトの設定のまま [次へ] を
クリックしてください。



⑤ プログラムフォルダの選択

プログラムフォルダの設定を行います。


特に指定がなければ、
デフォルトの設定のまま [次へ] を
クリックしてください。



⑥ インストール

インストールが開始されます。
しばらくお待ちください。
完了のメッセージが表示されたら
[完了] をクリックしてください。

デスクトップやスタートメニューに
本製品のアイコンが追加されます。



⑦ 起動

※ 初回起動時は、必ず管理者として実行してください。

デスクトップのアイコン上でマウスを右クリックし、
表示されるメニューから、[管理者として実行] を選択して起動します。

3. ライセンスの登録

インストール後、ライセンスの認証の済んでいない IJCAD は、体験版として起動します。

30 日間は体験版としてライセンス認証状態と同様に全ての機能をご利用できますが、体験版の期限が切れると、図面の保存ができなくなります。お早めにライセンスの認証を行ってください。

ライセンスの登録方法は、お使いのライセンスの種類により異なります。以下をご参照ください。

スタンドアロン版

本製品では、オンラインにてライセンスの認証を行うことができます。

『[3-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』をご参照ください。

また、お使いの OS がインターネットに接続できない環境の場合は、

『[3-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』をご参照ください。

USB 版

USB キーを挿入することにより、ライセンスの認証を行うことができます。


詳しくは、『[3-3. USB 版](#)』にてご確認ください。

ネットワーク版

IJCAD 2017 は、Ver 4.0(2017/2/1 公開版)以前のネットワークライセンスマネージャーには対応していません。

IJCAD 2017 をご使用いただく場合は、最新のネットワークライセンスマネージャーをご利用ください。

ネットワークライセンスマネージャーの Ver は以下の方法で確認できます。



現在お使いのバージョンは、こちらの数値にてご確認ください。

サーバー側でのライセンスの登録方法についてはネットワークライセンスマネージャーのセットアップマニュアルをご覧ください。クライアント側の認証については、『[3-4. ネットワーク版](#)』をご参照ください。

3-1. スタンドアロン版（オンライン）

オンラインにてライセンスの登録を行います。
インターネットに接続のできる環境で操作を行ってください。

① ダイアログの起動

本製品を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが
開きます。

[スタンドアロン] を選択して、
[OK] をクリックしてください。

UCAD ライセンス登録

体験版は、インストール後30日間お試しください。
試用期間 残り 30 日

ユーザ情報

利用者名: ○○ ○○
会社名: インテリジャパン
シリアルキー: IJCD*****-PRGX**N

ライセンス方式

スタンドアロン ネットワークライセンス
 USB 体験版

OK

② ユーザ情報の入力

**会社名・登録者名は、
必ず正式名で入力してください。**

入力後、[オンラインによる認証] を
クリックしてください。

ユーザ情報確認

ユーザ情報

会社名 法人 個人
インテリジャパン
登録者名: ○○ ○○
電話番号: 000-000-0000
メールアドレス: asa@intelli.jp
コンピュータ名: A-01

製品情報

シリアルキー: IJCD*****-STC0**N
ライセンスキー: 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

オンラインによる認証 メールによる認証 キャンセル

③ 認証完了

[注意事項] をご確認の上、
チェックボックスにチェックして
[OK] をクリックしてください。

アクティベーションが完了しました

ライセンスキー: 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000
製品名: IJCAD [STX] Professional
言語: [OK]/JPN
有効期限: permanent

注意事項

この[インストール]が100%実行完了するまでとして認証されました。
この[インストール]が完了してからの変更が行われると認証されたライセンスを失う可能性がありますのでご注意ください。

- OSのインストール
- ハードディスクのフォーマット

これらの作業を行う必要がある場合は、この[インストール]上で実際にライセンスの認証操作を行う必要があります。
ライセンスの認証は、IJCADのライセンス管理プログラムから行うことができます。

※に適用、必ずこの[インストール]を完了させる際は、必ず認証操作を行ってください。
英語版のライセンスをインストールする場合は、必ずこの[インストール]を完了させるまでです。

注意事項の内容を確認しました OK

認証直後は、体験版として起動することがあります。
その場合は、一度 IJCAD を閉じて再起動を行うことで、
ライセンスが認証された状態でご利用頂けるようになります。


3-2. スタンドアロン版（メール申請）

オンラインでのアクティベーションを行うことができない環境の場合は、メールにてご申請いただくことで、インテリジャパンよりアクティベーション用のファイルを発行いたします。
メールでのご申請では、混雑状況によってご返信までに2～3営業日お時間をいただく場合がございます。体験版の期限にご注意ください。（体験版の期限が切れると図面の保存ができなくなります）

① ダイアログの起動

本製品を起動します。


[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。
[スタンドアロン] を選択して、
[OK] をクリックしてください。



② ユーザ情報の入力

**会社名・登録者名は、
必ず正式名で入力してください。**



入力後、[メールによる認証] をクリックしてください。



③ ライセンス情報ファイルの作成

[ライセンス情報ファイル作成] をクリックしてください。

[パブリックのドキュメント] »
[IJCAD 2017] » [登録] フォルダに
ファイル名『<ライセンスキー>.xml』の
情報ファイルが自動で作成されます。



④ メール申請

メールの送受信ができる環境のパソコンで認証を行う場合は、[メール送信]をクリックしてください。
必要事項の入力されたメール画面が開きます。

※ お使いのパソコンの [mailto] に設定されているメーラーが起動します。

メールに情報ファイルは添付されていません。
手順③で作成した情報ファイルを添付の上、メールを送信してください。

メールの送信ができない環境の場合は、お手数をおかけいたしますが、メールの送受信可能なパソコンへ情報ファイルを USB メモリなどで移動して申請を行ってください。（複数ライセンスまとめてのご申請も可能です）

- ・会社名
- ・担当者名
- ・電話番号
- ・コンピュータ名
- ・シリアルキー
- ・ライセンスキー

以上をメール本文にご記入の上、情報ファイルを添付して activation_support@intelli.jp までお送りください。

ご申請後は、インテリジャパンからの返信をお待ちください。

⑤ アクティベーションファイルの受け取り

後日、インテリジャパンからアクティベーションファイルが届きます。

インテリジャパンでは、アクティベーションファイルの送付をシステムより行っておりますので、ファイルが添付ファイルとして受信されず、メール本文中にリンクとして表示されます。
(メールソフトによっては添付ファイルとして認識する場合もあります)


HTML 形式で受信する場合

お送りしたメールの下部(インテリジャパンの署名の下の部分)にあるファイル名のリンクをクリックしていただくと、添付ファイルがダウンロードできます。

ファイル名は

『 <ライセンスキー>-resp-act.xml 』です。

※ 最下部のリンクは、お客様よりインテリジャパンにお送りいただいたファイル『 <ライセンスキー>.xml 』のリンクです。アクティベーションファイルではありませんので、ご注意ください。



テキスト形式で受信する場合


以下のように、ファイル名の下に URL のリンクが記載されています。

添付ファイル：
0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-resp-act.xml
<http://ijcad.zendesk.com/attachments/token/xxxxxxxxxx/?name=0000-0000-0>

右クリックのメニューからリンクにアクセスしていただくとダウンロードできます。コピーした URL をブラウザに貼り付けてアクセスしていただいてもかまいません。(リンクの位置は上記の HTML 形式の場合と同様です)

※リンクにアクセスできない場合や、ファイルがダウンロードできない場合は、恐れ入りますが、activation_support@intelli.jp までご連絡ください。

アクティベーションファイルは、情報ファイルの保存されている [パブリックのドキュメント] » [IJCAD 2017] » [登録] フォルダ内に保存していただくことをおすすめします。




⑥ アクティベーションファイル読み込み

手順①～③の手順と同様に [メールによるアクティベーション] ダイアログを開きます。

[アクティベーションファイル読み込み] をクリックしてください。

[開く] ダイアログにて [パブリックのドキュメント] » [IJCAD 2017] » [登録] フォルダが開きます。

手順⑤にて保存した 『 <ライセンスキー>resp-act.xml 』 のファイルを選択して、[開く] をクリックしてください。



⑦ 認証完了

ファイルが正常に読み込まれると、ライセンスが認証され、アクティベーション成功のダイアログが表示されます。[注意事項] をご確認の上、チェックボックスにチェックして [OK] をクリックしてください。

認証直後は、IJCAD が体験版として起動することがあります。その場合は、一度 IJCAD を閉じて再起動を行うことで、ライセンスが認証された状態でご利用頂けるようになります。

3-3. USB 版

USB 版は、USB キーを読み込むことでライセンスの認証を行うため、アクティベーションを行う必要がありません。
以下の方法でライセンスの認証を行います。

- ※ USB キーはライセンスの認証を行うためのものです。
IJCAD 自体は、別途インストールを行う必要があります。
詳細は『[2. プログラムの新規インストール](#)』をご参照ください。

① USB キー挿入

パソコンの USB ドライブに、本製品の USB キーを差し込みます。
※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

② ダイアログの起動

本製品を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。

[USB] を選択して、[OK] をクリックしてください。

ライセンスが認証された状態で本製品が起動します。

2 回目以降は USB キーが差し込まれていればライセンス登録画面は表示されません。

- ※ 万が一 USB キーを破損・紛失された場合は、インテリジャパンにお問い合わせ下さい。




3-4. ネットワークライセンス版

事前に、IJCAD のネットワークライセンスマネージャーがインストールされているサーバーの [IP アドレス] と [ポート番号] のご確認をお願いいたします。
(サーバーの設定についてはネットワークライセンスマネージャーのマニュアルをご参照ください)

① ダイアログの起動

本製品を起動します。


[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。
[ネットワークライセンス] を選択して、
[OK] をクリックしてください。



② サーバー指定

サーバー側で設定した
IP アドレスとポートを入力して
[OK] をクリックします。

ネットワークライセンスマネージャーに
接続し、ライセンスが認証されます。



4. ライセンスの返却・移行

スタンドアロン版やネットワーク版のサーバーにおいて、別のマシンへライセンスの移動を行う際には、一度ライセンスの返却を行う必要があります。

また、HDD の入れ替え、機器構成の変更等を行う場合も、ライセンスの情報を失う恐れがあるため、事前に必ずライセンスの返却を行ってください。
(ライセンスが未返却の状態では、再度認証を行うことができなくなります)

※ **万が一、パソコンの故障などにより、移行時のライセンス返却が困難な場合は、インテリジャパンまでご相談ください。**

ネットワークライセンスマネージャーでのライセンス返却方法に関しては、別途ネットワークライセンスマネージャーのセットアップマニュアルをご参照ください。

4-1. スタンドアロン版（オンライン）

オンラインにてライセンスの返却を行います。
インターネットに接続のできる環境で操作を行ってください。
お使いの OS がインターネットに接続できない環境の場合は、
『[4-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』をご参照ください。


① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて [IJCAD ライセンス管理] ダイアログを開きます。

Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] →
[IJCAD 2017 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

Windows8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ]  → [IJCAD 2017 32bit/64bit 版] →
[IJCAD ライセンス管理] を選択します。

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD 2017 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理]
を選択します。

② 返却ライセンスの選択

ダイアログには、そのマシン内で使用中のライセンスの情報が表示されます。返却するライセンスを選択してから、[返却] をクリックします。



③ 申請者情報の入力

[返却情報確認] ダイアログが表示されます。

申請者情報と申請理由を入力し、
[オンラインによる手続き] をクリック
してください。

(『その他の理由』を選択した場合は、
詳細も入力してください)



④ 返却完了

[注意事項] をご確認の上、チェックボックスにチェックして
[OK] をクリックしてください。

再度ライセンスの登録を行う際は『[3. ライセンス登録](#)』をご参照ください。

4-2. スタンドアロン版（メール申請）

オンラインでの返却を行うことができない環境の場合はメールにてご申請いただくことで、インテリジャパンより返却承認用のファイルを発行いたします。メールでのご申請では、混雑状況によってご返信までに2～3営業日お時間をいただく場合がございます。


① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて [IJCAD ライセンス管理] ダイアログを開きます。

Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [IJCAD 2017 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

Windows8.1 の場合


[スタート] → [すべてのアプリ]  → [IJCAD 2017 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD 2017 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

② 返却ライセンスの選択

ダイアログには、そのマシン内で使用中のライセンスの情報が表示されます。返却するライセンスを選択してから、[返却] をクリックします。



③ 申請者情報の入力

[返却情報確認] ダイアログが表示されます。

申請者情報と申請理由を入力し、

[メールによる手続き] をクリックしてください。

(『その他の理由』を選択した場合は、
詳細も入力してください)





④ ライセンス返却ファイルの作成

[ライセンス返却ファイル作成] を
クリックしてください。

[パブリックのドキュメント] »

[IJCAD 2017] » [返却] フォルダに
ファイル名『<ライセンスキー
>-return.xml』の
返却ファイルが自動で作成されます。



⑤ メール申請

メールの送受信ができる環境のパソコンで
認証を行う場合は、[メール送信] を
クリックしてください。

メールに情報ファイルは添付されていませ
ん。

手順④で作成した返却ファイルを添付の上、
メールを送信してください。

メールの送信ができない環境の場合は、
メールの送受信が可能なパソコンへ
返却ファイルを USB メモリなどで移動して
申請を行ってください。

(複数ライセンスまとめてのご申請も可能です)



⑧ 返却完了

[注意事項] をご確認の上、
チェックボックスにチェックして
[OK] をクリックしてください。

再度ライセンスの登録を行う際は
『[3. ライセンス登録](#)』をご参照
ください。



5. 更新インストール

インストール済の製品のアップデート版をインストールする場合、更新インストールを行います。

5-1. 更新インストールについて

- 更新インストールを行う際は、ライセンスの返却は必要ありません。更新インストール後も、現在ご登録中のライセンスをそのままお使いいただくことができます。
- IJCAD 2017 SP0 から IJCAD 2017 SP1・SP2 への更新インストールを行う際、CUI やテンプレートのカスタマイズの情報を引き継ぐ場合は、更新インストール後にカスタマイズファイルを移動する必要があります。

IJCAD 2017 SP0 のフォルダ内のファイルを事前に別の場所へ保存しておき、更新インストールが完了した後に、それぞれのファイルを、IJCAD 2017 SP2 のフォルダへコピーしてください。

cuix ファイルなど

IJCAD 2017 SP0

⇒C:¥Users¥(ユーザー名) ¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD (グレード) ¥R17.1¥ja-JP¥Support

IJCAD 2017 SP1・SP2

⇒C:¥Users¥(ユーザー名) ¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD (グレード) ¥R17.0¥ja-JP¥Support

テンプレートファイル

IJCAD 2017 SP0

⇒C:¥Users¥(ユーザー名) ¥AppData¥Local¥IntelliJapan
¥IJCAD (グレード) ¥R17.1¥ja-JP

IJCAD 2017 SP1・SP2

⇒C:¥Users¥(ユーザー名) ¥AppData¥Local¥IntelliJapan
¥IJCAD (グレード) ¥R17.0¥ja-JP

5-2. ユーザー登録

最新版をダウンロードいただく際には、ユーザーログインが必要となります。

ユーザー登録がお済みでない場合は、WEB ページ(<https://www.ijcad.jp/>)にて登録を行ってください。

既にご登録がお済の場合は、『[5-3. 更新インストール手順](#)』へお進みください。

5-3. 更新インストール手順

① 最新版のインストーラのダウンロード


最新版は、WEB ページ (<https://www.ijcad.jp/>) よりダウンロードしていただくことができます。

※ ダウンロードには、ユーザーログインが必要となります。

② インストーラの起動

ダウンロードしたフォルダを展開(解凍)し、フォルダ内の [setup.exe] を右クリックし管理者として実行してください。


インストーラが起動します。



③ 更新インストール

インストーラ起動後、右図のようなダイアログが表示されます。


[はい] をクリックしてください。



④ インストール

インストールが開始されます。
しばらくお待ちください。

完了のメッセージが表示されたら
[完了] をクリックしてください。



※ 万が一、更新インストールがうまくいかない場合は、一度 IJCAD をアンインストールした後で、新規インストールを実行してください。

6. プログラムのアンインストール

IJCAD のプログラムが何らかの原因で破損し、再インストールが必要な場合や、パソコンから削除する必要が生じた場合などには、アンインストールを行います。

6-1. アンインストールの前の注意

- CUI やテンプレートのカスタマイズの情報を引き継ぐ場合は、事前に必ずカスタマイズファイルを別の場所へ保存しておいてください。

cuix ファイルなど

⇒C:¥Users¥ (ユーザー名) ¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD (グレード) ¥R17.0¥ja-JP¥Support

再インストール後に、同じフォルダへ移します。

テンプレートファイル

⇒C:¥Users¥ (ユーザー名) ¥AppData¥Local¥IntelliJapan
¥IJCAD (グレード) ¥R17.0¥ja-JP

再インストール後に、同じフォルダへ移します。

- スタンドアロン版にて OS の入れ替えを行われる場合、OS の初期化を行う場合などはアンインストール前にライセンスの返却を行う必要があります。
詳しくは『[4. ライセンスの返却](#)』をご参照ください。

アンインストールの処理を行っても PC 内にライセンスの情報は残るため、同じ OS にて再インストールを行う場合は、ライセンスの返却や、再登録を行う必要はありません。

6-2. アンインストール手順

① アンインストールの画面へ

コントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール] を選択します。




Windows8.1、Windows10 の場合は、スタートボタンの右クリックからコントロールパネルを開くことができます。

② アンインストール

リストより [IJCAD 2017] を選択した状態でマウスを右クリックし、表示されるメニューから [アンインストール] をクリックしてください。

インストーラが起動し、確認のメッセージが表示されますので [はい] をクリックしてください。



③ アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了] ボタンをクリックして終了です。



7. サブスクリプションライセンスについて

サブスクリプションのご契約にて取得されたライセンスは、本製品だけでなく、従来製品 IJCAD 2014・IJCAD 2015・IJCAD 2016 のライセンスとしてもご利用いただくことができます。
また、サブスクリプション用のライセンスにて本製品の認証を行うことで、従来製品のライセンスは、自動で認証されます。
バージョンごとに個別でアクティベーションを行っていただく必要はありません。

スタンドアロン版をお使いのサブスクリプションユーザー様は、以下の方法にてセットアップをおこなってください。

7-1. プログラムのインストール

① WEB サイトへアクセス

インテリジャパンよりお送りしたご案内のメールに記載されている専用 URL より、ダウンロードページにアクセスしてください。

② ZIP ファイルをダウンロード

本製品のインストーラのダウンロードページが開きます。
ご購入いただいたグレード、お使いの OS の Bit 数に該当するリンクをクリックし、ファイルをダウンロードしてください。

- **グレード**
該当のグレードをご確認の上、LT/STD/PRO からお選びください。
※異なるグレードの製品はインストールできません。
- **bit 数**
Windows7/8.1/10 には 32bit と 64bit の OS があります。
お使いの OS が、32bit の OS 場合は 32bit 版、
64bit の OS 場合は 64bit 版をお選びください。


③ ファイルを展開(解凍)

ダウンロードしたファイルは、
圧縮状態のファイルです。
必ず展開(解凍)を行ってください。




④ [setup.exe] の実行

展開(解凍)後のフォルダを開きます。
フォルダ内の [setup.exe] を
右クリックし管理者として実行してください。




⑤ インストーラの起動

インストーラが起動します。
[次へ] をクリックしてください。



⑥ 使用許諾契約の確認


IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書をご確認の上、ご同意いただける場合は『使用許諾契約の全条項に同意します』のチェックボックスにチェックをつけて [次へ] をクリックしてください。



⑦ ユーザー情報の入力

ユーザー名、会社名、シリアルキーを入力して、[次へ] をクリックします。


シリアルキーは、メールでお送りしたライセンス情報の PDF ファイルをご参照ください。



⑧ インストール先の選択

[参照] より、インストール先のフォルダを選択します。


特に指定がなければ、デフォルトの設定のまま [次へ] をクリックしてください。



⑨ プログラムフォルダーの選択

プログラムフォルダーの設定を行います。


特に指定がなければ、デフォルトの設定のまま [次へ] をクリックしてください。



⑩ インストール

インストールが開始されます。しばらくお待ちください。完了のメッセージが表示されたら [完了] をクリックしてください。

デスクトップやスタートメニューに [IJCAD 2017] のアイコンが追加されます。



⑪ 起動

※ 初回起動時は、必ず管理者として実行してください。

デスクトップのアイコン上でマウスを右クリックし、表示されるメニューから、[管理者として実行] を選択して起動します。

7-2. ライセンスの登録

まず、サブスクリプション用のライセンスの登録を行います。

本マニュアルの『[3. ライセンス登録](#)』をご参照の上、ライセンスの認証を行ってください。

- オンラインにて認証を行う場合 → 『[3-1. スタンドアロン版 \(オンライン\)](#)』
- メールにて申請を行う場合 → 『[3-2. スタンドアロン版 \(メール申請\)](#)』

7-3. ライセンスの返却

サブスクリプション用のライセンスのご登録が完了しましたら、旧ライセンスのご返却をお願いいたします。

本マニュアルの『[4. ライセンスの返却・移行](#)』をご参照の上、ライセンスの返却を行ってください。

- オンラインにて返却を行う場合 → 『[4-1. スタンドアロン版 \(オンライン\)](#)』
- メール申請にて返却を行う場合 → 『[4-2. スタンドアロン版 \(メール申請\)](#)』

8. バージョンアップ・クラスアップでのインストール

IJCAD のバージョンアップまたはクラスアップによるインストールは、ここで説明する手順で行ってください。

※クラスアップとは、IJCAD のグレードの変更、ライセンスタイプの変更のことです。
(例) LT 版から PRO 版への変更、スタンドアロン版からネットワーク版への変更。

8-1. スタンドアロン版

① 旧ライセンスの返却

前バージョン・前グレードのライセンスの返却をお願いいたします。
IJCAD 2015(Build150217 以外)・IJCAD 2016 以降の製品はオンライン返却が行えます。

『[4-1. スタンドアロン版 \(オンライン\)](#)』をご参照ください。

オンライン返却が行えない場合は、

『[4-2. スタンドアロン版 \(メール申請\)](#)』をご参照ください。

② IJCAD のインストール

『[2. プログラムの新規インストール](#)』をご参照ください。

③ 新ライセンスの登録

IJCAD 2015(Build150217 以外)・IJCAD 2016 以降の製品はオンライン認証が行えます。

『[3-1. スタンドアロン版 \(オンライン\)](#)』をご参照ください。

オンライン返却が行えない場合は、

『[3-2. スタンドアロン版 \(メール申請\)](#)』をご参照ください。

8-2. USB 版

以下の手順により、現在ご使用中の USB キーのライセンスのバージョンを更新することができます。

更新後の USB ライセンスでは、本製品だけでなく、前バージョンの IJCAD をご利用いただくことが可能です。

(インテリジャパンより許諾された範囲でライセンスをご利用ください)

- ※ USB キーを更新する際は、まだ更新の申請に使用していないシリアルキーをご使用ください。
同じシリアルキーを使って、複数の USB キーの申請を行うことはできません。

① USB キーを挿入

お手持ちの IJCAD の USB キーをご用意ください。

USB キーをパソコンの USB ドライブに挿入します。

※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

② IJCAD_UsbUpdater.exe を起動

以下の手順にて IJCAD_UsbUpdater.exe を起動します。

Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [IJCAD 2017 32bit/64bit 版] → [IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

Windows8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ] → [IJCAD 2017 32bit/64bit 版] → [IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD 2017 32bit/64bit 版] → [IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

③ USB 情報の確認

[IJCAD_UsbUpdater] ダイアログが開きます。

[USB 情報]にて、更新する USB キーのバージョンや、グレードに間違いがないかご確認ください。

※ライセンスの情報が表示されていない場合は、[再読込]をクリックして USB キーの情報を読み込んでください。

④ 必要事項の入力

[ユーザ情報] [製品情報] を入力します。

インテリジャパンより納品時にお送りしたメールの本文内に記載されているシリアルキーを「シリアルキー新」にご入力ください。

全ての項目の入力が完了しましたら [更新承認ファイルの申請] ボタンをクリックします。

お使いのパソコンからメールが送れない場合は、手順⑥へ進んで下さい。

⑤ 申請メールの送信

メールフォームが起動します。

本文の内容を変更せずに、そのまま送信してください。

申請後は、ダイアログを閉じ、USB キーを抜いた状態で、インテリジャパンからの返信をお待ちください。

※承認ファイルの発行には、混雑状況により 2~3 営業日ほどお時間がかかる場合がございます。

⑥ 申請メールの送信

[IJCAD_UsbUpdater.exe] を実行したパソコンからメール送信ができない場合は、
[クリップボードへのコピー] をクリックします。

メモ帳等に貼り付けし、メール送信できるパソコンから以下の形式でお送りください。

- ・宛先 : activation_support@intelli.jp
- ・タイトル : IJCAD UsbUpdater request
- ・本文 : (クリップボードからの貼り付け)

⑦ 更新承認ファイルの受け取り

インテリジャパン(activation_support@intelli.jp)より、更新承認ファイルが届きます。
更新承認ファイルは、ファイル名が8桁の数字の、拡張子が[LIV]のファイルです。


⑧ 更新承認ファイルの読み込み

再度、USB キーを差し込んだ状態で、
[IJCAD_UsbUpdater.exe] を起動します。


[更新承認ファイル読み込み] ボタンをクリックしてください。

[開く] ダイアログが起動します。

メールにて受け取った更新承認ファイルを選択して、[開く] ボタンをクリックしてください。




その際 [IJCAD_UsbUpdater] ダイアログの上部に表示されている 8 桁の数字と、メールにて受け取ったファイルのファイル名が同じであることを確認してください。
(数字が異なる場合は、申請時と異なる USB キーを挿入している可能性があります)



⑨ 更新の完了


ライセンスの情報が更新されると、完了のメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをクリックしてください。



⑩ 再読み込みを行う

[IJCAD_UsbUpdater] ダイアログにて [再読込] ボタンをクリックし、[USB 情報] が更新されていることを確認してください。

以下のように変更されていれば、サブスクリプションライセンスへの更新は完了です。



IJCAD 2017 ライセンスの場合
 Licence1 = IJCAD 2013 (LT/STD/PRO) English/Japanese
 Licence2 = IJCAD 2014 (LT/STD/PRO) English/Japanese
 Licence3 = IJCAD 2015 (LT/STD/PRO) English/Japanese
 Licence4 = IJCAD 2016 (LT/STD/PRO) English/Japanese
 Licence5 = IJCAD 2017 (LT/STD/PRO) English/Japanese